

¡Gracias por descargar Bot Replicant!

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. Antes de empezar

Para que Bot Replicant funcione necesitas tener esto preparado de antemano:

- ✓ Una cuenta abierta en un bróker compatible: **Interactive Brokers (IBKR)** y/o **MetaTrader 5 (MT5)**.
- ✓ El software de ese bróker actualizado a su última versión.
- ✓ La cuenta debidamente habilitada para permitir el uso de bots de trading (API activa en IBKR / Expert Advisors permitidos en MT5).

Importante: preparar la cuenta del bróker corre por cuenta de cada cliente. Si no estás familiarizado con este paso, consulta la documentación oficial de tu bróker, nuestras guías (más abajo) o algún tutorial en YouTube antes de continuar.

2. IBKR y MT5: qué necesitas en cada caso

Con **Interactive Brokers (IBKR)** esto es sencillo: IBKR es a la vez el bróker y la plataforma, todo en uno. Abres una cuenta directamente ahí y ya tienes acceso al mercado, sin depender de nadie más.

Con **MT5** conviene aclarar algo que confunde a mucha gente al empezar: MetaTrader 5 (MT5) no es un bróker, es la plataforma. El programa donde ves los gráficos, mandas las órdenes y donde vive conectado Bot Replicant. Piénsalo como Android: Google crea el sistema operativo, pero no te vende el teléfono. Lo compras a Samsung, Xiaomi o cualquier otro fabricante, y Android es el mismo elijas el que elijas. Con MT5 pasa igual: la plataforma la crea MetaQuotes, pero quien te da acceso real al mercado es el bróker. Necesitas abrir cuenta en uno que ofrezca MT5; MT5 sola, sin un bróker detrás, no te conecta a ningún mercado real.

Si todavía no tienes cuenta en ninguno, aquí van 10 de los brókers más utilizados con MT5 a nivel internacional, para que elijas el que mejor encaje contigo:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| • IC Markets | • FP Markets |
| • Pepperstone | • Exness |
| • XM | • FxPro |
| • Admirals (Admiral Markets) | • AvaTrade |
| • Tickmill | • VT Markets |

Lista orientativa basada en rankings públicos del sector. No supone una recomendación exclusiva ni una relación comercial con B.E.N.D.E.R. Trading Systems. Compara comisiones, spreads y regulación antes de decidir.

3. Software que debes tener abierto en tu ordenador

Cada bróker necesita su propio programa corriendo en segundo plano mientras Bot Replicant opera. Sin él abierto, el bot no puede mandar ni una sola orden.

Si usas IBKR: necesitas **IB Gateway** (el programa que usa Bot Replicant de verdad para operar, más ligero y estable, pero sin apenas interfaz visual para el cliente) y también **TWS** (Trader Workstation). Lo necesitas para la configuración inicial, donde activas la conexión API. También resulta útil para consultar el progreso de tus cuentas cuando el bot no esté funcionando, ya que IB Gateway no te muestra esa información. Descarga ambos desde tu área de cliente de Interactive Brokers. Mantén IB Gateway abierto en todo momento mientras el bot esté operando.

Si usas MT5: necesitas el terminal de MetaTrader 5, descargado preferiblemente desde la web de tu propio bróker para mejor compatibilidad. Debe estar abierto y con tu sesión iniciada mientras el bot opera, con el botón "Algo Trading" activado en verde (se llama "Trading algorítmico" si tienes el MT5 en español) y el comercio algorítmico vía Python habilitado en Herramientas → Opciones → Asesores Expertos.

Consejo: si se te olvida abrir tu bróker antes de arrancar Bot Replicant, no pasa nada. El propio bot busca en las carpetas de instalación por defecto de los brókers más comunes y lo abre automáticamente para que introduzcas tus credenciales. Eso sí, esto solo funciona si no cambiaste esa carpeta de instalación al instalar tu bróker. Si la moviste a otra ubicación, tendrás que abrirlo tú manualmente.

4. Instalación en 3 pasos

1. Extrae **ReplicantBot.exe** de este .rar a una carpeta de tu equipo o en tu escritorio.
2. Haz doble clic sobre **ReplicantBot.exe** para abrirlo.
3. Sigue la configuración inicial de la aplicación con los datos de tu bróker.

Si Windows muestra un aviso de seguridad: al ser una tecnología en desarrollo activo, el ejecutable todavía no tiene firma digital de código, así que es normal que Windows Defender SmartScreen muestre un aviso la primera vez que lo abras. No significa que haya ningún problema. Si ves "Windows protegió su PC":

1. Haz clic en "**Más información**".
2. Pulsa "**Ejecutar de todas formas**".
3. El programa se abrirá con normalidad.

En el primer arranque, el bot crea automáticamente una carpeta llamada **ReplicantData** justo al lado del .exe. Ahí guarda su configuración y el registro de actividad (log diario, con 30 días de retención). No la borres ni la muevas por separado del .exe — si mueves el bot a otra carpeta, mueve también **ReplicantData** con él.

5. Guías paso a paso por bróker

Si es tu primera vez configurando un bróker para trading automatizado, empieza por aquí:

IBKR: benderbot.es/guia_ibkr.html

MT5: benderbot.es/guia_mt5.html

6. Cómo funciona el modelo de precios

Riesgo cero: sin pago de entrada, sin permanencia. Cada 30 días se calcula tu balance neto (ganancias – pérdidas).

Solo ganamos si tú ganas: solicitamos únicamente el 20% si el balance neto es positivo.

¿No quieres continuar? Sin ataduras ni cancelaciones complicadas: el bot se bloquea cuando no reciba el cobro por los servicios prestados.

¿Deseas reanudar? Si en el futuro deseas reactivar la cuenta, deberás abonar la deuda pendiente anterior.

7. ¿Necesitas ayuda?

Estaremos a tu lado en todo momento. Para cualquier duda técnica, contacta con nuestro equipo de atención al cliente.

✉ info@benderbot.es

Deseamos que tengas mucho éxito en esta nueva aventura.

B.E.N.D.E.R. Trading Systems · Bot Replicant · benderbot.es